

## BelWü-Mailkonto auf Android (am Beispiel K9-Mail) einrichten

Unter Android gibt es viele Mailclients die im Prinzip alle ähnlich funktionieren. Diese Anleitung setzt die Installation von K9-Mail<sup>1</sup> voraus, ist aber auf viele Apps übertragbar. Diese App K9-Mail ist im PlayStore<sup>2</sup> oder im F-Droid-Store<sup>3</sup> erhältlich.

Die in diesem Beispiel verwendete Mailadresse [info@example.com](mailto:info@example.com)<sup>4</sup> muss überall durch Ihre eigene Mailadresse ersetzt werden.

Generell gelten folgende Einstellungen:

	Posteingangsserver	Postausgangsserver
Server	mbox1.belwue.de	mbox1.belwue.de
Protokoll	IMAP	SMTP
Port/Sicherheit	993 / SSL/TLS	465 / SSL/TLS
Port/Sicherheit (alternativ)	143 / STARTTLS	587 / STARTTLS
Benutzername	info@example.com	
Passwort	*****	
Authentifizierungsmethode	„verschlüsseltes Passwort“	

- Die Logindaten bestehen immer aus Ihrer vollen Mailadresse als Benutzername und Ihrem Passwort.
- Die Postausgangsserver des BelWü erfordern zwingend eine SMTP-Authentifizierung.
- Für andere Apps gelten die gleichen Einstellungen, es empfiehlt sich, keine automatische Konfiguration, sondern manuelle Einstellungen vorzunehmen.

---

1 <https://k9mail.github.io>

2 <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9>

3 <https://f-droid.org/packages/com.fsck.k9>


4 Dieser Platzhalter sollte durch Ihre Mailadresse ersetzt werden...

In K9-Mail muss zuerst die Mailadresse und das Passwort einmalig angegeben werden.




In K9 kann die Einrichtung mit dem Assistenten durch den Klick auf „Weiter“ fortgesetzt werden. Eine vollmanuelle Einrichtung ist hier nicht nötig.

Der Kontotyp ist „IMAP-Konto“



Als nächsten müssen die Einstellungen für den Posteingangsserver konfiguriert werden.


A screenshot of an Android mobile application showing the configuration screen for an IMAP server. The screen is titled "Einstellungen für Posteingangsserver" (Settings for Incoming Mail Server). The settings are as follows:

- IMAP-Server: mbox1.belwue.de
- Sicherheitstyp: SSL/TLS
- Port: 993
- Benutzername: info@example.com
- Authentifizierungstyp: Verschlüsseltes Passwort
- Passwort: (masked with dots)
- IMAP-Namensraum automatisch ermitteln
- IMAP-Verzeichnispräfix: (empty)
- Nur ausgewählte Ordner anzeigen
- Komprimierung bei Netzwerk verwenden:
  - Mobil
  - WLAN
  - Anderes

At the bottom right of the screen, there is a button labeled "Weiter" (Next). The Android navigation bar is visible at the very bottom.

Mit einem Klick auf „Weiter“ werden diese gespeichert.

Danach müssen die Einstellungen des Postausgangsservers konfiguriert werden.



The screenshot shows an Android settings screen titled "Einstellungen für Postausgangsserver". The settings are as follows:

- SMTP-Server: mbox1.belwue.de
- Sicherheitstyp: STARTTLS
- Port: 587
- Anmeldung erforderlich
- Benutzername: info@example.com
- Authentifizierungsmethode: Verschlüsseltes Passwort
- Passwort: [Redacted]

At the bottom right of the screen, there is a "Weiter" button. The Android navigation bar is visible at the very bottom.

Mit einem Klick auf „Weiter“ werden diese gespeichert.

Danach können noch einige K9-interne Einstellungen zum Mailabruf und dem Namen des Kontos eingestellt werden.

Fertig!